THẺ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP · SOP-TVP-03, SOP-TVP-04, SOP-TVP-18 & BM-TVP-10 · V3.0 (19/11/2026)

ỨNG PHÓ DỊCH SINH HỌC 7 BƯỚC, HÚT NƯỚC THẢM KHẨN CẤP & AN TOÀN ĐIỆN RCD

JC-TVP-04
KHẨN CẤP

1. XỬ LÝ TRÀN DỊCH SINH HỌC 7 BƯỚC (MÁU / CHẤT NÔN · BỘ SPILL KIT NaOCl 1.000–5.000 ppm)

B1. CÔ LẬP & PPE
Đặt 2 biển sàn ướt chặn lối đi (≤ 15p)
Đeo 2 lớp găng, kính & khẩu trang

→

B2. GẤP & PHỦ THẤM
Kẹp gấp mảnh vỡ (cấm bốc tay trần)
Rắc bột thấm / phủ khăn từ ngoài vào

→

B3. PHA NaOCl
NaOCl 1.000 đến 5.000 ppm
CẤM TRỘN ACID (tránh khí độc Cl_2)

→

B4. GIỮ ẨM 5–10P
Rót/phun nhẹ từ mép ngoài vào tâm
Giữ ẩm 5–10 phút (tránh xịt bắn giọt)

→

B5. TÚI VÀNG
Gạt hốt sạch vào **Túi vàng lây nhiễm**
Thắt cổ ngỗng kín, bàn giao BQL tòa nhà

→

B6. LAU SẠCH LẠI
Lau lại nước sạch + dung dịch trung tính
Lột găng mặt trái bỏ vào túi vàng

→

B7. RỬA TAY & BÁO
Rửa tay xà phòng **≥ 20 giây**
Ghi BM-TVP-02 & bù ngay bộ Spill Kit mới

CẤM DÙNG QUAT THƯỜNG CHO MÁU/CHẤT NÔN · CẤM TRỘN ACID + JAVEN (SINH KHÍ ĐỘC Cl_2)!
Tuyệt đối không dùng khăn lau bàn/Pantry (■ ◆) hay rửa dụng cụ nhiễm sinh học tại bồn rửa ly Pantry

2. ỨNG CỨU THẢM NGẬP NƯỚC KHẨN CẤP (< 24–48H)

1. NGẮT ĐIỆN & CÔ LẬP
Ngắt CB ổ sàn vùng ngập nước
Đưa dây điện lên cao, đặt biển ướt
Có mặt xử lý SLA ≤ 15 phút

2. KÊ CHÂN GỖ / SẮT
Lót xốp/nhựa dưới chân tủ, ghế
Chặn phồng rộp gỗ & vết rỉ sắt
Kê cao ≥ 3–5 cm khỏi thảm ướt

3. HÚT KIỆT CHỒNG 50%
Cắm máy hút nước qua RCD 30 mA
Kéo chậm chồng mí 50% vệt hút
Hút tới khi hết nước lên ống trong

4. QUẠT SÒ & HÚT ẨM
Đặt quạt sò + máy hút ẩm kín
Giữ RH < 60% liên tục
Sấy khô hẳn < 24–48h chống mốc

- **Trà/cà phê đổ cục bộ: Chỉ thấm hút nhẹ bằng nước mát/lạnh, CẤM nước nóng & chà xòe hỏng sợi.**
- **Ngập rộng hoặc bốc mùi ẩm: Sau hút kiệt phối hợp giặt trích ly phục hồi chuyên sâu ngay.**

3. AN TOÀN ĐIỆN RCD ≤ 30 mA, LOTO & KHO ≥ 45 CM


KIỂM DÂY – PHÍCH – RCD 30 mA



1. Dây kín, không nối băng keo
2. Bấm TEST nhảy ngắt mới dùng

KHÓA LOTO NẾU LỖI:
Treo thẻ "HỎNG · CẤM SỬ DỤNG"
Đưa về Khu Đỏ (BM-TVP-10)

KHO 5S · SPRINKLER ≥ 45 CM



- **CẤM dùng tay trần chạm vỏ tủ điện thử rò rỉ; không cắm máy vào ổ cắm đỏ UPS.**
- **Đủ SDS 16 mục & Chai rửa mắt ≤ 10 giây tại kho; không chắn lối thoát hiểm và bình PCCC.**

QUYỀN DỪNG VIỆC AN TOÀN: DỪNG NGAY KHÔNG BỊ KỶ LUẬT HAY PHẠT!

1. Điện ướt & Hỏng RCD: Dây hở, mất chấu tiếp địa, bấm TEST RCD ≤ 30 mA không nhảy hoặc nước ngập ổ sàn → Ngắt CB, treo thẻ LOTO.
2. Dịch sinh học & Kho PCCC: Thiếu găng tay / Spill Kit NaOCl 1.000–5.000 ppm hoặc kho xếp sát đầu Sprinkler < 45 cm → Dừng và báo ngay!

KHẨN CẤP 24/7: 0905 751 566