HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC: LAU KÍNH NỘI THẤT & VÁCH KÍNH BẰNG GẠT CAO SU KHÔNG VỆT

GIỚI HẠN TẦM CAO ≤ 2 m · ĐỒNG BỘ **SOP-TVP-13**, **SOP-TVP-01** & **HSE-TVP-01**

Mã hướng dẫn: WI-TVP-03 · v3.1
Hiệu lực: 19/11/2026
Quy chuẩn: SAH-C05 · ◆ Xanh dương

Dụng cụ chuẩn: Bông lông thỏ 35 cm, Tay gạt cao su 35 cm, Cán nối ≤ 2 m, Khăn mịn không xơ ◆	**Hóa chất chuẩn:** **SAH-C05** (15 mL/L) + Lưỡi dao gạt chuyên dụng (kèm nắp đậy)	**Giới hạn cao:** ≤ 2 m (ngoài > 2 m lập **SAH-FRM-04**)

1. CHUẨN BỊ BỀ MẶT & CHỐNG THẤM NƯỚC XUỐNG SÀN GỖ, THẢM PHÒNG HỌP

Giai đoạn	Thao tác chuẩn trước khi đụng bông ướt lên kính	Lưu ý bảo vệ tài sản xung quanh
1. Che chân vách	Trải một lớp khăn lót khô cũ (hoặc khăn thấm chuyên dụng) dọc sát chân nẹp nhôm vách kính tiếp giáp thảm hoặc sàn gỗ công nghiệp.	Ngăn nước dung dịch **SAH-C05** chảy thấm xuống gây phồng mép sàn gỗ hoặc ố viền thảm.
2. Kiểm lưỡi gạt	Vuốt đầu ngón tay dọc lưỡi cao su tay gạt: lưỡi phải mềm phẳng, không sứt mẻ hay bám cát; cạy vết keo dính băng keo bằng lưỡi dao mới nhúng ướt hoàn toàn.	**Cấm cạo khô** bằng dao dọc giấy trên kính cường lực hoặc kính dán phim phản quang.
3. Đặt biển sảnh	Nếu lau kính cửa ra vào sảnh chính: đặt biển chữ A phía ngoài trước khi bắt đầu và chèn cố định cửa kính tránh gió dập khi đi qua lại.	Lau ngoài giờ cao điểm đón khách (trước 08:00 hoặc khung 09:30–11:00).

2. KỸ THUẬT 6 BƯỚC KÉO GẠT CAO SU GÓC 30° KHÔNG ĐỂ VỆT ĐÈN NGHIÊNG

Bước	Thao tác cầm bông và kéo gạt đúng tay thợ chuyên nghiệp	Lỗi hay mắc & Cách xử lý tức thì
Bước 1	Nhúng bông lông thỏ vào xô dung dịch **SAH-C05** vắt ẩm vừa (không nhỏ giọt tong tỏng xuống sàn), xoa đều toàn bộ tấm kính theo chuyển động tròn nhẹ.	Chú ý chà kỹ quanh vùng tay nắm cửa kính nơi bám nhiều mỡ hôi tay và dấu vân tay.
Bước 2	Dùng khăn gấp 8 mặt lau khô một đường viền hẹp **rộng 2 cm ở mép trên cùng** tấm kính để tạo điểm tỳ khô cho lưỡi gạt.	Nếu bỏ qua bước mở mép khô trên đỉnh, nước sẽ kéo thành vệt chảy dọc theo từng lần đặt gạt.
Bước 3	Đặt lưỡi gạt cao su chạm kính góc nghiêng khoảng **30°**: kéo dứt khoát từ trên xuống dưới (hoặc lượn chữ S liền mạch với tấm kính rộng ≥ 1 m).	Không ấn mạnh quá làm rít cao su kêu ken két, cũng không nhấc lưỡi giữa đường gạt.
Bước 4	Sau **MỖI đường gạt**, dùng khăn mịn ◆ Xanh dương lau khô toàn bộ mép lưỡi cao su trước khi đặt đường kéo chồng mí tiếp theo (chồng mí khoảng 3 cm).	Quên lau lưỡi cao su sau mỗi đường kéo là nguyên nhân chính để lại vệt nước mờ giữa kính.
Bước 5	Thay khăn khô sạch không xơ (gấp gọn 8 mặt) lau bo sạch nước đọng dọc theo 4 cạnh gioăng cao su và thanh nẹp nhôm/inox chân kính.	Không để nước hóa chất đọng chân khung nhôm dễ xỉn ố và chảy vệt sau 15 phút.
Bước 6	Lau sạch riêng tay nắm cửa đẩy Inox bằng **SAH-C04** (400–800 ppm, giữ ẩm 3–5 phút) trong trường hợp cửa ra vào chung nhiều lượt chạm.	Soi kiểm bằng mắt nghiêng dưới ánh đèn phòng họp đạt chuẩn trong suốt không vệt mờ.

3. RANH GIỚI AN TOÀN CHIỀU CAO & CHUYỂN GIAO KÍNH MẶT DỰNG

Tình huống mặt bằng	Giới hạn được làm của Tạp vụ thường trực	Ngưỡng dừng & Chuyển giao kỹ thuật
Vách kính nội thất & cửa đẩy ≤ 2 m	Làm hằng ngày 6 mốc sảnh + tuần tra lau lại khi bám vân tay bằng tay cầm hoặc cán nối chữ T đứng vững trên sàn.	**Cấm đứng lên ghế xoay, bàn họp hay thành bệ đá** để với lau mép kính trên cao.
Vách kính cao 2–4 m trong tòa nhà	Chỉ lau bằng cán nối dài an toàn đứng dưới mặt sàn, hoặc phải lập giấy phép **SAH-FRM-04** nếu dùng giàn giáo/thang chữ A chuẩn có người giữ chân.	Vượt quá **4 m** hoặc kính ngoài trời mặt dựng: chuyển giao trọn gói sang đội kỹ thuật vệ sinh kính mặt dựng & Alu (**SOP-ICS-07**).

Cổng kiểm soát chất lượng: Kiểm bằng ánh sáng xiên 15–30° không thấy vằng nước hóa chất, không ố mép nẹp khung và không dính vẩy vải trên gương/kính. Gương trong nhà vệ sinh thực hiện tương tự nhưng dùng riêng khăn ● **Vàng**.

NHÂN VIÊN THỰC HIỆN CA *(Xác nhận dùng đúng SAH-C05 & khăn tách màu)*	**TỔ TRƯỞNG BẬC 3 NGHIỆM THU GÓC NGHIÊNG** *(Kiểm tra không vệt, khô mép khung)*